v-JEMAF 5

Manuel d'Installation et d'Utilisation



A. PRESENTATION

PRESENTATION DE V-JEMAF

v-JEMAF est un programme pour la vidéoprojection. Entièrement paramétrable et personnalisable, il permet d'afficher immédiatement n'importe quel chant des recueils **J'aime l'Eternel 1, 2, 3 et Kids**, **Sur les Ailes de la Foi** ou **A Toi la Gloire**. L'affichage de passages biblique est possible à partir de la **Bible Second** ou **Semeur**. Bénéficiant des fonctionnalités des navigateurs Internet, il permet d'enchaîner des chants, par la saisie en direct ou anticipée de codes, de manière inaperçue de l'assistance. Sa souplesse permet l'ajout de n'importe quel texte, chant ou image supplémentaire. Installé avec Mov'AMP, il fonctionnera même depuis votre clé USB ! Et sans internet !

LA VERSION 5

La version 5 de v-JEMAF est une version majeure qui offre de grandes nouveautés. Voici l'étendue du programme :

- Recueils "J'aime l'Eternel" 1, 2 & 3 (n° 1 à 999), "J'aime l'Eternel Kids", "Ailes de la Foi" et "A Toi la Gloire"
- Affichage de passages bibliques de la Bible version Semeur et Second
- Interface en mode simple écran ou double écran
- Navigation à la souris ou au clavier
- Menu avec fonctions de recherche avancée dans les titres et dans les paroles avec prévisualisation
- Fonctions d'affichage et de recherche biblique dans des livres ou parties de la bible avec prévisualisation
- Liens automatiques
- Affichage de diaporamas automatiques
- Affichage d'images de fond avec surlignage opaque du texte (Recueil J'aime l'Eternel)
- Saisie des codes simplifiée
- Aide à la création de recueil personnel, utilisable pour la recherche
- Compatibilité avec télécommande de vidéoprojecteur
- v-Télécommande : télécommande virtuelle avec zone de prévisualisation et Recherche, composition (playlist) et éditeur de chants
- Un programme paramétrable et modifiable

LE NAVIGATEUR

v-JEMAF 5 se veut un programme compatible tous navigateurs. Cependant, en raison de leurs différences, toutes les fonctions ne sont pas exécutées de manière identique. Le programme a été principalement développé sur la version 38 de Google Chrome, et testé dans la version 32 de Mozilla Firefox et Internet Explorer 11.

QUELQUES CONSEILS

La vidéoprojection dans une église est un service important et à ne pas négliger. Un service rigoureux et propre est une offrande à Dieu, mais un service désorganisé et négligé peut distraire toute une assemblée de la louange. En effet, si les textes n'apparaissent pas à temps, on est déconcentré par cet aspect technique et on ne raccroche pas si facilement à l'aspect spirituel de la louange. Bien que le programme soit prévu pour faire du direct, voici quelques conseils de préparation à respecter :

➢ Installez la vidéoprojection avant le début du culte. Laissez ensuite une photo (cf. Ajout d'image ou Diaporamas) contenant un verset, la page d'accueil du programme pour les visiteurs ou un écran noir.

➢ Essayez d'avoir l'ordre du culte par celui qui s'occupe de la présidence. Pour les textes bibliques, faites-vous bien préciser la version utilisée (Segond ou Semeur).

➢ Essayez d'avoir l'ordre des chants de la louange par le dirigeant ou un musicien. Voyez aussi si possible les particularités de l'interprétation (reprises, enchaînements, …). Notez tout cela sur un document papier et notez les remarques clairement.

➢ Préparez tranquillement la composition (playlist) quand vous avez un peu de temps, même si c'est après le premier chant ! Vérifiez-la dans la zone de prévisualisation uniquement.

➢ Lors des chants, chantez avec l'assemblée ! Suivez le texte projeté autant que votre écran. Gardez pour cela un doigt sur la touche Bas ou Page Suiv. ou bien la souris sur le bouton Suivant pour ne pas avoir à repositionner la souris en permanence.

➢ Affichez les paroles par anticipation. Les paroles doivent être affichées quelques secondes à l'avance, quitte à cacher les derniers mots de l'écran précédent, que les gens ont de toutes façon déjà lus.

➢ Passez par des écrans noirs entre les chants pour que les gens restent concentrés sur ce qui est dit.

➢ Relisez vos notes également par anticipation et appliquez les consignes. Préparez les reprises par exemple.

➢ En cas de problème, ne paniquez pas ! Affichez un écran noir et faites vos recherches localement et discrètement, si vous êtes en double écran.

➢ Faites tout ceci de manière consciencieuse. Bon travail !

SOMMAIRE

A. PRESENTATION **2**

- Présentation de v-Jemaf 2
- la version 5 2
- Le navigateur 3
- Quelques conseils 3
- Sommaire 4

B. INSTALLATION **6**

- Configuration requise 6
- Installation 6
- Mise en place 7
- Mise en place du double écran 9

C. OUTILS DE CONTROLE **10**

- Barre de contrôle (simple écran) 10
- v-Télécommande (double écran) 10
- Liste des boutons 11
- Liste des symboles 11
- v-Télécommande dépliée 12

D. UTILISATION **13**

- Afficher un chant 13
- Menu de recherche 14
- Afficher un chant d'après l'index 14
- Rechercher un chant 15
- Lecture Biblique 17
- Rechercher un verset 18
- Arrêt du programme 20

E. MODE DOUBLE ECRAN **21**

- Utilisation en double écran 21
- Utilisation de la composition 21
- Edition d'un nouveau chant 22
- Arrêt du programme en double écran 24

F. MODIFICATION ET PERSONNALISATION **25**

- Modification des paramètres 25
- Personnalisation 26
- Ajout d'images 26

- ❑ Créer un recueil personnel 27
- ❑ Diaporamas 27
- ❑ Imprimer les textes 29

G. COMPLEMENTS 30

- ❑ Codes particuliers 30
- ❑ Raccourcis utiles 30
- ❑ Références de la bible 31
- ❑ Codes de la bible 32

B. INSTALLATION

CONFIGURATION REQUISE

Le programme est souple, paramétrable et compatible avec n'importe quel système. Cependant vous obtiendrez tous les résultats attendus avec :

- Un ordinateur avec un système d'exploitation Windows quelconque
- Une définition d'écran 1024 x 768 pour l'affichage
- un navigateur Internet
- Une clé USB (option)

INSTALLATION

L'installation se fait par la simple décompression du fichier v-jemaf5.zip :

- Télécharger le programme **v-JEMAF5** sur jemaf.free.fr/v-jemaf.php
- Décompresser le fichier **v-jemaf5.zip** à un emplacement choisi sur votre ordinateur ou une clé USB. Le programme crée un répertoire **v-Jemaf 5** complet, déplaçable au besoin, contenant tous les fichiers.
- Envoyez les fichiers **1_movamp.exe** et **2_v-Jemaf 5.html** en raccourcis sur le bureau. Remplacer l'icône de **2_v-Jemaf 5.html** par celle de **v-jemaf.ico**

*L'ensemble du programme se trouve dans le chemin **mnt/var/www/***

*Créez un raccourci du sous-dossier **www** sur le bureau au besoin.*

*Pour une installation sur Mac, utiliser le programme **MAMP** (à télécharger sur www.mamp.info et faire les adaptations nécessaires) à la place de Mov'AMP.*

Les anciens fichiers créés ou modifiées pourront être rapatriés et mis à jour par l'éditeur de chants de la v-télécommande.

MISE EN PLACE

La préparation de l'affichage oblige parfois à modifier temporairement les réglages de base de l'ordinateur :

- Modifiez si besoin la définition d'écran pour avoir une résolution de 1024 x 768. Clic droit sur le bureau, **Paramètres** et l'onglet **Propriétés** pour modifier la résolution.
- Démarrer l'environnement **Mov'AMP** en utilisant le raccourci ou le programme **1_movamp.exe**
- Validez au besoin les messages de confirmation venant du Firewall.

Pour désactiver le Firewall pour mov'AMP, cliquer sur Démarrer/Panneau de Configuration/Pare-feu Windows puis onglet Exceptions et cliquer sur les programmes Apache http Server et mysqld.

Le programme s'exécute et ajoute une icône **Mov'AMP** dans la barre des tâches, en bas à droite de l'écran.

- Lancer le fichier **2_v-Jemaf 5.html**, ou clic droit sur l'icône Mov'amp, **Raccourcis**, **Accueil**, ou bien double clic sur l'icône.

L'adresse **http://localhost/** est démarrée dans le navigateur par défaut.

Pour utiliser v-JEMAF avec un autre navigateur, utilisez le fichier 2_v-Jemaf 5.html avec Maj. + clic droit, ouvrir avec…, et le navigateur souhaité.

- Si par oubli, Mov'Amp n'a pas été préalablement lancé, le programme affiche :

v-Jemaf 5
Programme de vidéoprojection
PAGE DE DÉMARRAGE
Pour démarrer le programme,
vous devez avoir exécuté précédemment le programme 1_movamp.exe
et accepter les fenêtre pop-up pour cette page.
Cliquer sur ou
Si le programme ne démarre pas...
Puis redémarrer (touche F5).

- Si l'adresse http://localhost n'est pas reconnue, décochez « Travailler hors connexion » du menu fichier et revalidez l'adresse de la page.

Lors du première démarrage, les fenêtres pop-up ou publicitaires sont bloquées, alors qu'elles sont nécessaires pour ce programme. En cliquant sur "Si le programme ne démarre pas…", on obtient les précisions suivantes :

Plusieurs autres causes possibles :

- Autoriser les programmes Apache, http Server et mysqld.
- Autoriser l'exécution des scripts Javascripts nécessaires.
- Décochez "Travailler hors connexion" du menu fichier.
- Arrêter les programmes qui sont en conflit avec le programme (Skype, MSN, certains pare-feu, ...).
- Désactiver le composant Windows "Services Internet (IIS)".

Autorisez les fenêtres pop-up pour ce site :

- Sur Google Chrome, cliquez sur l'icône à droite de la barre d'adresse et choisissez l'option « Toujours afficher les fenêtres pop-up de localhost » puis cliquez sur OK. Appuyez sur F5 ou cliquez sur le lien pour relancer la page.
- Sur Firefox, cliquez sur le bouton Options de la barre « Firefox a empêché ce site d'ouvrir une fenêtre popup », puis sur « Autoriser les popups pour localhost ». Appuyez sur F5 ou cliquez sur le lien pour relancer la page. Vous pouvez ensuite fermer la page précédente manuellement.
- Sur Internet Explorer, cliquez sur la barre « Une fenêtre publicitaire a été bloquée… », sur « Fenêtre publicitaire bloquée » et « Toujours autoriser les fenêtres publicitaires de ce site… » et validez par Oui. Vous pouvez ensuite fermer la page précédente manuellement.

La page d'ouverture lance l'application sans les barres fonctionnelles. Acceptez-la au besoin.

v-Jemaf doit s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et non dans un nouvel onglet. Si c'est le cas, il faut modifier les paramètres d'ouverture des nouvelles fenêtres, en cliquant sur Outils/Options Internet, onglet Général, rubrique Onglets, cliquer sur Paramètres. Dans la rubrique « Lorsqu'une fenêtre publicitaire est détectée », choisir une des 2 premières options.

- Fermez la page d'ouverture, si besoin.
- Appuyez sur la touche F11 pour basculer l'application en mode plein écran.
- Allumez le vidéoprojecteur.

▫ MISE EN PLACE DU DOUBLE ECRAN

La préparation de l'affichage oblige parfois à modifier temporairement les réglages de base de l'ordinateur:

- Connecter le vidéoprojecteur à l'ordinateur mais sans encore projeter au mur
- Aller dans les propriétés d'affichage par un clic droit sur le bureau et Propriétés. Ouvrir l'onglet Paramètres et choisir le mode bureau étendu. Paramétrer l'écran n°2 pour que ce soit le vidéoprojecteur avec une résolution de 1024 x 768. Cliquer sur l'écran 1. Valider les modifications.



Voir le chapitre Mise en place

- Démarrer l'environnement **Mov'AMP** puis le fichier **2_v-Jemaf 5.html**.

La page d'ouverture lance l'application dans une nouvelle fenêtre sans les barres fonctionnelles. Acceptez-la au besoin.

- Fermez la page d'ouverture, si besoin.
- Cliquez sur le bouton de v-Télécommande pour sortir la v-télécommande, télécommande virtuelle
- Déplacez la fenêtre principale v-JEMAF 5 pour qu'elle soit en majorité dans l'écran 2
- Double-cliquez sur la barre de titre du navigateur pour agrandir la fenêtre dans l'écran 2
- Appuyez sur F11 pour passer la fenêtre en mode plein écran
- Allumez le vidéoprojecteur

C. OUTILS DE CONTROLE

BARRE DE CONTROLE (SIMPLE ECRAN)

Le mode simple écran consiste à projeter ce qui apparaît à l'écran de l'ordinateur. L'utilisateur pilote le programme à l'aide d'une fine barre de contrôle placée tout en bas.



V-TELECOMMANDE (DOUBLE ECRAN)

Le mode double écran consiste à projeter l'écran de droite du bureau étendu, c'est-à-dire un écran complet sans aucune trace des manipulations faites par l'utilisateur. Ce mode est possible avec tous les ordinateurs portables actuels. L'utilisateur pilote alors le programme à l'aide de la v-télécommande, télécommande virtuelle, et profite d'une zone de prévisualisation libre.



Détail de la zone centrale



LISTE DES BOUTONS

① **Bouton de v-Télécommande :** Sortir la v-Télécommande (pour le mode double écran)

② **Aide (F1) :** Ecran de rappel des codes et raccourcis.

③ **Ecran noir :** Masque l'écran pour les transitions

④ **Champ de saisie :** Endroit où saisir le code du chant et les raccourcis

⑤ **Rechercher (?) :** Menu d'affichage et de recherche pour les chants ou la Bible

⑥ **Début :** Retour au début du chant. Raccourci : Touche Entrée si le champ de saisie est vide

⑦ **Suite (Bas) :** Avancer dans le chant

⑧ **Numéro :** Code du chant en cours. Double-cliquer pour recopier le code.

⑨ **Plan :** Parties du chant, interactif

❶ **Boutons de dépliage :** Déplier les parties gauche et droite

❷ **Titre :** Titre du chant projeté

❸ **Prévisualiser :** Afficher uniquement le chant dans la zone de prévisualisation

❹ **Valider :** Projeter le chant

❺ **Ecran noir :** Faire défiler l'affichage projeté. Cliquer ou utiliser la molette de la souris. Appuyer sur *Control* pour faire défiler dans le sens inverse lors du clic enfoncé.

❻ **Supprimer image :** Supprime l'image de fond du chant projeté

LISTE DES SYMBOLES

Fin du chant

Continuer la lecture biblique. Au survol du symbole, possibilité d'afficher le reste du chapitre, puis les chapitres voisins.

Ecran noir activé

Diaporama activé (F9)

Diaporama activé (Ctrl + F9)

V-TELECOMMANDE DEPLIEE



① **Editer la composition :** Lien d'ouverture de la fenêtre d'édition de la composition

② **Composition :** Liste de composition (playlist)

③ **Bouton de repliage :** Replier la composition ou la zone de prévisualisation

④ **Editer un chant :** Bouton d'ouverture de la fenêtre d'édition d'un chant

⑤ **Zone de prévisualisation :** Affichage du texte avec indications de plan.

D. UTILISATION

AFFICHER UN CHANT

- Saisissez dans le champ de saisie un code tel que *af118* (n° 118 du recueil Sur les Ailes de la Foi), *14* (n° 14 du recueil J'aime l'Eternel par défaut) ou un code de la bible et validez par Entrée.

Le numéro s'inscrit alors dans la zone centrale de la barre, le plan à droite et la page de titre du chant apparaît dans la zone d'affichage. Les images de fond apparaissent par défaut pour le recueil "J'aime l'Eternel".

JEM014. Poussez ver l'Eternel des cris de joie. Psaume 100
Texte de Gayle Whipple
© 1974 Jeunesse en Mission
POUSSEZ VER L'ETERNEL DES CRIS DE JOIE
PSAUME 100
Gayle Whipple
Code du chant :
JEM014
Titre - Str.a - Str.b

- Cliquez sur le bouton **Suivant** ou sur les étapes du plan pour avancer dans le chant.
- Pour changer de chant, saisissez un nouveau code dans le champ de saisie et validez. La saisie peut se faire de manière anticipée. Validez alors au moment de changer de chant.
- Pour laisser un écran vide, appuyez sur le bouton **Ecran noir** ou tapez le code ‘N’.

MENU DE RECHERCHE

- Cliquez sur le bouton **Rechercher** pour afficher ou rechercher un chant ou un verset biblique.



AFFICHER UN CHANT D'APRES L'INDEX

- Cliquez sur **Afficher un chant** pour afficher l'index alphabétique d'un des recueils. La liste des recueils apparaît.

- Sélectionnez le recueil souhaité.


INDEX DE J'AIME L'ETERNEL VOL. 1
JEM324 Abba, Père
JEM057 A celui qui nous aime. Apocalypse 1.5,6
JEM070 A Dieu soit la gloire
JEM328 Adorons le Seigneur
JEM017 Ah! Qu'il est doux pour des frères.
Psaume 133.1

- Cliquez sur le chant souhaité. Au besoin, affichez la liste à partir de la lettre voulue en cliquant dans le plan. Les chants sont classés par ordre alphabétique. Un titre en *italique* et un second titre (début du refrain connu par exemple).

RECHERCHER UN CHANT

- Cliquez sur **Rechercher un chant** pour trouver un chant d'après des mots dans son titre ou son texte.



- Saisissez les expressions de recherche. Une expression est un mot ou une suite de mots à trouver dans le texte. Les majuscules/minuscules ne sont pas prises en compte. Pour plusieurs expressions indépendantes, utiliser plusieurs lignes.
- Appuyez sur **Suite**.



- Cliquez sur **Les titres** ou **Les paroles** pour choisir le type de recherche.
- Sélectionner ensuite le ou les recueils dans lesquels effectuer la recherche.
-

Exemple de résultat pour une recherche dans les titres :



Le programme affiche tous les titres trouvés par recueil. Vous pouvez directement cliquer sur le chant pour l'afficher.

Exemple de résultat pour une recherche dans les paroles :

Le programme affiche tous les titres trouvés par recueil. Vous pouvez directement cliquer sur le chant pour l'afficher ou passer la souris sur l'œil pour ouvrir la prévisualisation.

- Cliquez sur l'**œil** (mode simple écran uniquement) de la ligne du chant recherché pour le prévisualiser avant de cliquer sur le lien. Un cadre apparaît avec les paroles complètes mais en taille réduite. Les différents mots-clés recherchés sont surlignés en respectant la correspondance des couleurs.

AGNEAU DE DIEU
Jean-François Bussy
Agneau de Dieu,
qui ôtes le péché du monde.
Agneau de Dieu,
ton pardon, ta grâce abondent.
Tu nous donnes un coeur nouveau.
Nous entrons dans ton repos.
Tu révèles l'amour du Père,
tu répands ta lumière.
1. Au moment marqué au temps voulu
Jésus-Christ est descendu
Comme le Père l'avait prévu.
Oh d'anciens prophètes l'avaient annoncé
Dieu allait nous visiter
Pour sauver l'humanité.
Agneau de Dieu,

❑ LECTURE BIBLIQUE

La fonction de Lecture biblique permet d'afficher une référence précise, sans avoir à maîtriser la codification des références bibliques.

- Cliquez sur **Lecture Biblique**.
- Choisissez la version **Semeur** ou **Louis Segond**.

Livre :
Genèse - Exode - Lévitique - Nombres - Deutéronome - Josué - Juges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Rois - 2 Rois - 1 Chroniques - 2 Chroniques - Esdras - Néhémie - Esther - Job - Psaumes - Proverbes - Ecclésiaste - Cantique des cantiques - Esaïe - Jérémie - Lamentations - Ezéchiel - Daniel - Osée - Joël - Amos - Abdias - Jonas - Michée - Nahum - Habakuk - Sophonie - Aggée - Zacharie - Malachie
Matthieu - Marc - Luc - Jean - Actes - Romains - 1 Corinthiens - 2 Corinthiens - Galates - Ephésiens - Philippiens - Colossiens - 1 Thessaloniciens - 2 Thessaloniciens - 1 Timothée - 2 Timothée - Tite - Philémon - Hébreux - Jacques - 1 Pierre - 2 Pierre - 1 Jean - 2 Jean - 3 Jean - Jude - Apocalypse

- Sélectionnez le livre souhaité.

- Sélectionnez le chapitre souhaité, ou tout le livre.
- Sélectionnez le verset souhaité, ou tout le chapitre.
- Sélectionnez le verset de fin pour afficher le passage.

Tout au long des écrans de sélection de la référence, votre sélection progressive est affichée en haut de l'écran.

❑ RECHERCHER UN VERSET

La fonction de recherche biblique permet de trouver des versets d'après des mots-clé dans une ou plusieurs parties de la Bible.

- Cliquez sur **Rechercher un verset**.



- Choisissez la version **Semeur** ou **Louis Segond,** ou les deux et cliquez sur **Suite**.

- Choisissez une recherche dans toute la bible, l'ancien ou le nouveau testament, ou encore un ou plusieurs livres de la Bible.


RÉSULTAT DE LA RECHERCHE
Recherche dans certains livres
Semeur
Segond
Texte recherché : amour, Dieu
Livre : Luc
LU:11.42 Mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les plus petites herbes, comme la menthe et la rue, et sur le moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu ! Voilà ce qu'il fallait faire, sans laisser le reste de côté.
1 verset trouvé
Livre : Jean
JN:2.17 Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture :

- Dans le cas d'une recherche dans les 2 versions, cliquez sur le bouton **Semeur** ou **Segond** pour afficher les résultats dans les versions correspondes.
- Cliquez sur le verset choisi. Il est possible de revenir en arrière grâce à la touche retour arrière (suppression arrière).

ARRET DU PROGRAMME

Arrêter le programme uniquement en fin de réunion, pour éviter de devoir tout remettre en place si un chant inattendu est souhaité. L'objectif de cette partie est de rendre l'ordinateur tel qu'il vous a été confié.

- Eteindre le vidéoprojecteur
- Appuyer sur la touche F11 pour annuler le mode plein écran
- Fermer le navigateur Internet
- Arrêter Mov'AMP par un clic droit sur l'icône et Quitter
- Remettre la résolution d'origine dans les propriétés de l'affichage
- Retirer proprement la clé USB au besoin
- Eteindre l'ordinateur proprement et débrancher le matériel.

E. MODE DOUBLE ECRAN

UTILISATION EN DOUBLE ECRAN

Le mode double écran permet de faire des manipulations diverses sans gêner l'assistance.

- Saisissez dans le champ de saisie de la télécommande un code tel que *af118* (n° 118 du recueil Sur les Ailes de la Foi), *14* (n° 14 du recueil J'aime l'Eternel par défaut) ou un code de la bible.
- Cliquez sur l'icône **Prévisualiser** pour vérifier le texte
- Vérifiez le texte dans la zone de prévisualisation en utilisant l'ascenseur (barre de défilement)
- Cliquez sur le bouton **Valider** si le code du chant est bon. Le texte est alors envoyé au vidéoprojecteur.
- Cliquez sur les étapes du plan pour avancer dans le chant.
- Pour changer de chant, saisissez un nouveau code dans le champ de saisie et validez, ou sélectionnez un chant dans la composition. La saisie peut se faire de manière anticipée. Validez alors au moment de changer de chant.
- Pour laisser un écran vide, appuyez sur le bouton **Ecran noir** ou tapez le code 'N'.

UTILISATION DE LA COMPOSITION

La composition est une liste préparée à l'avance qui évite la saisie en direct. Elle utilise le fichier *composition.txt* qui est conservé entre les utilisations.

Pour modifier la composition,

- Ouvrir la composition en cliquant sur la flèche verte de dépliage de gauche
- Cliquer sur le lien titre **Composition**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, avec la composition actuelle préchargée.



- Modifier la composition en tapant les codes des chants et textes souhaités. Une ligne vide rajoute un écran noir (code N), 2 slaches (//) sert à ajouter un commentaire particulier. Tous les codes sont ensuite passés en majuscules, les codes recalculés et les titres trouvés automatiquement à l'affichage de la composition. Toutes les commandes des éditeurs de texte classiques fonctionnent (Ctrl.+A pour tout sélectionner, Ctrl.+V pour coller une liste depuis un autre programme, …)
- Cliquer sur le bouton **Enregistrer et Fermer**.
- La composition se met automatiquement à jour dans des cases, avec les codes recalculés et les titres trouvés automatiquement.
- Cliquer sur la ligne concernée pour prévisualiser le chant et l'afficher.

❑ EDITION D'UN NOUVEAU CHANT

Un éditeur de chant est directement intégré à la télécommande.

Pour éditer un chant,

- Ouvrir la composition en cliquant sur la flèche verte de dépliage de gauche.
- Cliquer sur le bouton Editer un nouveau chant. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, avec des zones de saisies correspondant aux informations du chant à obtenir.



- Pour éditer un chant existant, taper son code exact et cliquer sur le bouton **Charger**. Tous les champs sont alors préremplis d'après le fichier correspondant.
- Remplir ou modifier toutes les données nécessaires.

Vous pouvez rajouter le chant dans un nouveau recueil, et lui indiquer un titre secondaire (début du refrain par exemple)

- Cliquer sur l'onglet Images pour choisir ou changer d'image.



- Vous avez le choix entre les images fournies avec le programme (dossier */fonds/jem@fonds*) ou d'autres images que vous pouvez rajouter (dossier */fonds*). Attention à bien respecter la taille (1024 x 768 px) et le format (.jpg).
- Cliquez sur le bouton **Enregistrer et Prévisualiser**.
- Confirmez l'écrasement du fichier actuel ou annulez pour changer de code.
- Le chant est prévisualisé. Vérifiez-le et apportez les corrections nécessaires.
- Quand l'enregistrement obtenu vous satisfait, fermez la fenêtre.

Le fichier obtenu est encore modifiable avec l'aide d'un simple éditeur. Le fichier est ***code****.txt du sous-dossier txt.*

Si un recueil a été choisi, le chant est rajouté automatiquement et classé alphabétiquement dans l'index, de même que le titre 2 qui s'affichera en italique.

ARRET DU PROGRAMME EN DOUBLE ECRAN

Arrêter le programme uniquement en fin de réunion, pour éviter de devoir tout remettre en place si un chant inattendu est souhaité. L'objectif de cette partie est de rendre l'ordinateur tel qu'il vous a été confié.

- Eteindre le vidéoprojecteur
- Fermer la télécommande en cliquant sur la croix
- Sélectionner le programme v-JEMAF 5 dans la barre des tâches, en bas de l'écran
- Appuyer sur la touche F11 pour annuler le mode plein écran
- Clic droit sur le programme v-JEMAF 5 dans la barre des tâches et choisir Restaurer.
- Déplacer la fenêtre pour l'avoir entièrement dans l'écran 1
- Fermer le navigateur Internet
- Arrêter Mov'AMP par un clic droit sur l'icône et Quitter.
- Remettre la résolution d'origine dans les propriétés de l'affichage
- Retirer proprement la clé USB au besoin
- Eteindre l'ordinateur proprement et débrancher le matériel.

F. MODIFICATION ET PERSONNALISATION

Le programme v-JEMAF 5 est en open source. Tous les fichiers proposés sont modifiables avec un simple éditeur de textes ou de préférence Notepad++. Avec un minimum de connaissances, il est possible d'adapter ou personnaliser le programme, l'affichage ou les textes.

MODIFICATION DES PARAMETRES

Le programme a un certain nombre de propriétés modifiable, comme l'affichage continu ou par pages, le mode d'ouverture, la façon d'avancer dans la composition, etc… Les paramètres sont conservés après l'arrêt du programme.

- En mode simple écran, cliquez sur le bouton Aide



- Cliquez sur le lien pour ouvrir les paramètres


Recueils intégrés utilisés
Liste des recueils pour la recherche
Ailes de la Foi (AF)
A Toi la Gloire (ATG)
J'aime l'Eternel nº1 (JEM)
J'aime l'Eternel nº2 (JEM)
J'aime l'Eternel nº3 (JEM)
J'aime l'Eternel Kids nº1 (JEMK)
Recueils ajoutés
Liste des recueils pour la recherche
Ajouter un recueil

Les paramètres actuels sont chargés et affichés. Il est possible de les modifier, ou de revenir aux valeurs par défaut.

- Modifier aux besoins les paramètres selon les indications
- Cliquez sur **Modifier** en bas de page pour enregistrer les modifications.
- Cliquez sur le lien ou appuyez sur la touche F5 pour redémarrer le programme avec les nouveaux paramètres.

PERSONNALISATION

Avec quelques connaissances en css et en s'aidant des valeurs actuelles, il est possible de personnaliser votre affichage selon le matériel et les conditions d'utilisation, pour cela :

- Ouvrir le fichier **style.css** du dossier **www** à l'aide d'un éditeur de texte ou un éditeur de code comme Notepad++. Si nécessaire copier l'ensemble du texte dans un nouveau fichier dans le répertoire **modeles**.
- Modifier les valeurs des paramètres comme souhaité. Enregistrer le fichier.
- Activer le navigateur Internet et rafraîchir l'affichage ave la touche F5. La nouvelle présentation et valable pour tous les nouveaux chants.

AJOUT D'IMAGES

Vous pouvez ajouter vos propres images de fond. v-Jemaf 5 permet un surlignage automatique en noir opaque, qui permet de lire le texte tout en laissant l'image visible à l'arrière.

Pour ce genre d'opération, je conseille les logiciels suivants qui me donnent entière satisfaction :

*- **Notepad++** (GNU) : Editeur de texte adapté programmation*
*- **Picasa** (Google) : Réglage d'image, recadrage, …*
*- **RealWorld Paint** (RealWorld) : Retouche d'image, gestion des transparences, redimensionnement, …*

- Choisissez une image. Modifiez la résolution en 1024 x768, rapport 4/3. Utiliser le format .**jpg** (minuscules).
- Placez le fichier dans le dossier **fonds**
- Ouvrez le fichier avec l'éditeur de chant de la v-télécommande.
- Chargez le chant souhaité en tapant son code et cliquez sur **Charger**.
- Quand les valeurs sont affichées, cliquez sur l'onglet **Image**.
- Cliquez sur l'image dans le cadre du bas.
- Cliquez sur le bouton **Enregistrer et Prévisualiser**.

❑ CREER UN RECUEIL PERSONNEL

Vous pouvez ajouter des nouveaux chants dans la base et les retrouver lors de la recherche. La liste alphabétique (index) est créée et mise à jour par le programme.

- Cliquez sur le bouton Aide
- Cliquer sur le lien pour modifier les paramètres
- Dans la rubrique *Recueils ajoutés*, cliquer sur le bouton *Ajouter un recueil*
- Saisissez le titre du recueil, un titre court et un code pour l'index (i + code)
- Enregistrez les paramètres et redémarrez le programme
- Ouvrez la v-télécommande et cliquez sur le bouton *Editer un chant*
- Saisissez un code existant et cliquez sur *Charger*, ou un nouveau code
- Remplissez ou modifiez les champs nécessaires, image comprise
- Dans *Recueil*, sélectionnez le recueil précédemment créé
- Ajoutez au besoin un 2^{e} titre connu pour ce chant
- Cliquez sur le bouton *Enregistrer et Prévisualiser*
- Si le chant vous convient, fermez l'éditeur, sinon appliquez les modifications et réenregistrez.
- Cliquez sur le bouton *Recherche*, puis *Afficher un chant* et le nouveau recueil. Le chant est à maintenant à l'intérieur.

❑ DIAPORAMAS

Vous pouvez créer et faire défiler automatiquement une série de vos photos. Pour cela, il vous faut créer un fichier texte contenant la liste ordonnée de vos photos placées de préférence dans un sous-dossier du dossier diaporama. Un éditeur Excel est prévu pour vous créer le code. A noter que les photos seront automatiquement redimensionnées à l'affichage, mais il est préférable de réduire la taille des images pour ne pas ralentir le programme. Les formats jpg, png et gif sont supportés.

- Ouvrez le fichier Excel *Editeur diaporama.xls* du dossier *diaporama*

	A	B	C	D	E	F
1		**Code**	dia1			
2		**s-Doss**	Nature			
3		**Titre**	Photographies de la nature			
4		**Auteur**	Christian Hoffmann			
5		**Copyright**	Christian Hoffmann			**Code**
6						Photographies de la nature
7		**Ordre**	**Fichier**	**Intitulé**		Photographies par Christian Hoffmann
8	1	2	P1010470.JPG			
9	2	3	P1010141.JPG			
10	3	5	P1010164.JPG	Une panorpa		 Une panorpa
11	4	1	P1010160.JPG	Une mouche verte		 Une mouche verte
12	5	4	P1010128.JPG	Un carpocoris		 Un carpocoris
13	6	6	P1010138.JPG	Une Argyope fasciée		 Une Argyope fasciée
14	7					
15	8					
16	9					
17	10					
18						<h4>DIA1. Photographies de la nature
19						Christian Hoffmann - © Christian Hoffmann
20						</h4>

- Remplissez les cases brunes par le code du fichier de diaporama à obtenir, le sous-dossier de diaporama où se trouvent toutes les photos, le titre, l'auteur et le copyright ou commentaire du diaporama.
- Listez les fichiers en respectant exactement la casse.

*Vous pouvez utiliser pour cela l'invite de commande Ms-Dos. Utilisez **cd** pour atteindre le bon répertoire (copier directement l'adresse complète depuis l'explorateur) et **dir** pour afficher la liste des fichiers. Clic droit et commande Sélectionner, puis sélectionnez exactement tous les noms de fichiers. Clic droit pour copier puis retournez dans Excel pour coller dans les cases brunes. Très efficace !*

- Ajoutez au besoin l'ordre d'apparition souhaité des photos, ainsi qu'un titre à afficher pour la photo.
- Sélectionnez toute la zone des cellules brunes utilisée et triez-la suivant la colonne B.
- Sélectionnez tout le code bleu obtenu à droite et faites *Copier*.
- Ouvrez votre éditeur Notepad++ et collez le code. Supprimez les lignes vides et adaptez au besoin le code.
- Enregistrez le fichier dans le dossier *www/txt* avec le nom *code*.txt suivant le Code choisi dans Excel.
- Tapez le code dans v-JEMAF 5
- Quand toutes les photos sont chargées et que les liens du plan sont à jour (cela peut prendre du temps selon le nombre et les tailles des photos), appuyez sur F9 pour faire défiler le diaporama. Les photos sont affichées entourées d'un cadre blanc valorisant la photo.

- Arrêtez le diaporama par Echap ou en affichant un autre chant. Reprenez-le à partir de la position actuelle avec F9.

❑ IMPRIMER LES TEXTES

Vous pouvez imprimer les textes des chants de manière propre, pour les chanteurs ou pour des transparents. Un affichage particulier dans le programme, ainsi qu'un modèle permet d'obtenir rapidement un document Word modifiable.

- Allez dans l'aide, puis dans les paramètres.
- Dans la rubrique *Style d'affichage*, sélectionnez *Spécial transparents*.
- Enregistrez et redémarrez le programme.
- En mode simple écran, saisissez un code et validez.


localhost/prog-V5/index.htm
TU PEUX NAÎTRE DE NOUVEAU
Claude Fraysse
1. Tu peux naître de nouveau,
Tu peux tout recommencer,
Balayer ta vie passée,
Et repartir à zéro,
Et repartir à zéro,
Avec Jésus pour berger.
Et repartir à zéro,
Et repartir à zéro,
Avec Jésus pour berger.
2. Tu peux boire de cette eau,
Code du chant :
JEM245
Titre - Str.1 - Refr.1 - Str.2 - Refr.2 -

- Sélectionnez le texte (*Ctrl + A*) et copiez-le (*Ctrl + C*)
- Dans le sous-dossier *modeles*, ouvrez le fichier *transparents.dot*
- Collez le contenu (*Ctrl + V*)
- Modifiez le document comme souhaité, puis imprimez-le
- Remettez les paramètres précédents


TU PEUX NAÎTRE DE NOUVEAU
Claude Fraysse
1. Tu peux naître de nouveau,
Tu peux tout recommencer,
Balayer ta vie passée,
Et repartir à zéro,
Et repartir à zéro,
Avec Jésus pour berger.
Et repartir à zéro,
Et repartir à zéro,
Avec Jésus pour berger.
2. Tu peux boire de cette eau,
Source de la pureté,
Source de la vérité.
Tu peux boire de cette eau,
Tu peux boire de cette eau,
Source de l'éternité.
Tu peux boire de cette eau,
Tu peux boire de cette eau,
Source de l'éternité.

G. COMPLEMENTS

CODES PARTICULIERS

Le programme bénéficie, en plus des textes de chants ou de la bible, de fichiers pratiques :

TEST : Page de test pour le réglage des tailles de caractères. Ne pas laisser les caractères dépasser à droite de la fenêtre.

N : Page vierge sans ascenseur (barre de défilement)

iAF, iATG, iJEM1, **iJEM2**, **iJEM3, iB et iSB** : Index des différents recueils

RACCOURCIS UTILES

Le programme bénéficie des raccourcis clavier du navigateur Internet. Ceux particulièrement utiles sont :

Page Préc./Suiv. ou flèche **Haut/Bas** : Depuis un champ de saisie, permet de se déplacer par écran (équivalent à la télécommande de vidéoprojecteur).

Ctrl. + Page Préc./Suiv. : Depuis la v-télécommande avec la composition visible, projette directement le prochain chant.

Ctrl. [+ Maj.] + Haut/Bas : Depuis un champ de saisie, permet de se déplacer rapidement /finement dans le texte projeté.

Entrée : Depuis un champ de saisie, affiche le numéro. Sans saisie de numéro, permet de réinitialiser le plan et revenir au début.

Ret. Arrière ou **Alt + Gauche** : Dans la zone d'affichage activée, permet de revenir à l'affichage ou chant précédent

Alt. + Droite : Dans la zone d'affichage activée, permet de revenir à l'affichage ou chant suivant

F5 : Recharger la page.

[Ctrl +] F9 : Faire défiler automatiquement l'affichage. En mode double écran, l'appui simultané sur *Ctrl* permet d'enchaîner automatiquement les codes de la composition.

Tabulation : Naviguer au clavier. Utiliser ensuite les flèches de direction et valider par espace ou Entrée.

❑ REFERENCES DE LA BIBLE

v-JEMAF 5 permet l'affichage de textes et versets de la Bible version Semeur.

Format long reconnu : *Livre* **:** *chapitre_début* **.** *verset_début* **–** *chapitre_fin* **.** *verset_fin*

Les formats suivants sont supportés :

GE : Livre de la Genèse

GE:2 : Genèse chapitre 2

GE:2-3 : Genèse les chapitre 2 à 3

GE:2.5 : Genèse chapitre 2 verset 5

GE:2.5-7 : Genèse chapitre 2 les versets 5 à 7

GE:2.5-3.2 : Genèse du chapitre 2 verset 5 au chapitre 3 verset 2

GE:2-3.5 : Genèse du chapitre 2 au chapitre 3 verset 5

GE:2.5-f : Genèse chapitre 2 verset 5 jusqu'à la fin du chapitre

GE:2-f : Genèse chapitre 2 jusqu'à la fin du livre

JN. Évangile selon Jean
Bible du Semeur
ÉVANGILE SELON JEAN
Chapitre 3 verset 16 à 18
16 Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle.
17 En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui.
18 Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu.

Exemple d'affichage : JN:3.16-18

❑ CODES DE LA BIBLE

S pour la version Louis Segond (sinon Semeur)

Ancien testament

SGE	La Genèse	SEC	L'Ecclésiaste
SEX	L'Exode	SCA	Le Cantique des cantiques
SLE	Le Lévitique	SES	Esaïe
SNO	Les Nombres	SJE	Jérémie
SDE	Le Deutéronome	SLA	Les Lamentations de Jérémie
SJOS	Josué	SEZ	Ezéchiel
SJG	Les Juges	SDA	Daniel
SRU	Ruth	SOS	Osée
S1S	Premier livre de Samuel	SJOE	Joël
S2S	Deuxième livre de Samuel	SAM	Amos
S1R	Premier livre des Rois	SAB	Abdias
S2R	Deuxième livre des Rois	SJON	Jonas
S1CH	Premier livre des Chroniques	SMI	Michée
S2CH	Deuxième livre des Chroniques	SNA	Nahoum
SESD	Esdras	SHA	Habaquq
SNE	Néhémie	SSO	Sophonie
SEST	Esther	SAG	Aggée
SJOB	Job	SZA	Zacharie
SPS	Les Psaumes	SMAL	Malachie
SPR	Les Proverbes		

Nouveau testament

SMT	Evangile selon Matthieu	S1TI	Première lettre à Timothée
SMC	Evangile selon Marc	S2TI	Deuxième lettre à Timothée
SLU	Evangile selon Luc	STIT	Lettre à Tite
SJN	Evangile selon Jean	SPHM	Lettre à Philémon
SAC	Actes des Apôtres	SHE	Lettre aux Hébreux
SRO	Lettre aux Romains	SJA	Lettre de Jacques
S1CO	Première lettre aux Corinthiens	S1PI	Première lettre de Pierre
S2CO	Deuxième lettre aux Corinthiens	S2PI	Deuxième lettre de Pierre
SGA	Lettre aux Galates	S1JN	Première lettre de Jean
SEP	Lettre aux Ephésiens	S2JN	Deuxième lettre de Jean
SPH	Lettre aux Philippiens	S3JN	Troisième lettre de Jean
SCOL	Lettre aux Colossiens	SJUD	Lettre de Jude
S1TH	Première lettre aux Thessaloniciens	SAP	Apocalypse
S2TH	Deuxième lettre aux Thessaloniciens		